

## מדריך: כפתור מסוף חיצוני במערכת POSE

### כפתורי תשלום בקופת POSE

בקופת POSE ניתן לקבל תשלום באמצעות כפתורי תשלום שונים: אשראי, מזומן, המחאה, PayPal, כרטיס מתנה ואמצעי תשלום חיצוניים – שעבורם ייעדנו את כפתור התשלום "מסוף חיצוני". הכפתור מיועד למקרים בהם בית העסק קיבל תשלום באמצעי תשלום שלא קיים בקופה (לדוגמה: bit) וחייב להפיק מסמך חשבוני בגין התשלום הנ"ל.


### הגדרת כפתור מסוף חיצוני

ניכנס לחנות במערכת POSE בכתובת [https://\[store name\].getpose.com/](https://[store name].getpose.com/) (מחליפים את "[store name]" בשם החנות שלנו).  
 הערה: מערכת POSE עובדת באופן ממוטב בדפדפן Google Chrome ולכן לא ניתן לעבוד איתה בדפדפנים אחרים.

נלחץ על אייקון ה"הגדרות" בשורת התפריט העליונה בצד שמאל:




ובתפריט שנפתח נלחץ על "מערכת ניהול":



נבחר בלשונית "הגדרות" ולאחר מכן נלחץ על "שירותי סליקה" (האפשרות מופיעה רק עבור משתמשים בתפקיד "מנהל וקופאי"):



ברשימת "שירותי הסליקה" בצד ימין נבחר באפשרות "מסוף חיצוני":



נמחק בשדה "שם המסוף" את תוכנו הנוכחי ונזין את שם שיטת התשלום שיופיע בכפתור, נשנה את סטטוס הכפתור ל"פעיל" ונלחץ על הכפתור "שמירה". בדוגמה להלן המחשנו את הגדרת המסוף החיצוני לקבלת תשלום באמצעות bit:

נצא מהגדרות הקופה באמצעות כפתור המעבר "לקופה":

כדי לראות את כפתור אמצעי התשלום שיצרנו, נלחץ על הכפתור "עוד..." בצד שמאל בתחתית מסך הקופה, ובחלונית שנפתחת יוצגו כל אמצעי התשלום הקיימים, וביניהם הכפתור שיצרנו כרגע (בדוגמה זו "bit"):

כעת ניתן לייצר חשבונית מס/קבלה או קבלה בקופה עם אמצעי התשלום הנבחר (בדוגמה זו – "bit").